

Title: Integracja z zewnętrznymi systemami > Optima

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -
DeployerGuide/Customization/ExternalConfigurationFK/Optima

Version: 20

Date: 06/21/26 21:06:05

Table of Contents

<i>Integracja z zewnętrznymi systemami > Optima</i>	3
<i>Menu</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	3
<i>Definiowanie źródła danych do Optimy</i>	3
<i>Konfiguracja komunikacji z system Optima</i>	4

(Rys.1 Okno źródeł danych)

Po kliknięciu *Nowa* otwiera się okno definicji źródła danych. W oknie tym wskażemy dane do podłączenia się Optimą takie jak:

The screenshot shows a window titled "Źródło danych" (Data Source). It has two input fields at the top: "Identyfikator źródła danych:" (Data Source Identifier) with the value "Optima" and "Sterownik:" (Driver) with a dropdown menu showing "MsSQL". Below these is a text area for the connection string: "Ciąg połączenia [więcej...](#)" (Connection String [more...](#)). The text area contains the string: "Server=.\OPTIMA;Database=CDN_Firma_Demo;Uid=sa;Pwd=Optima1234!@#\$;". At the bottom right, there are two buttons: "Zapisz" (Save) and "Anuluj" (Cancel).

(Rys.2 Definicja źródła danych do Optimy)

- Identyfikator źródła danych - unikalna nazwa źródła danych, np. Optima
 - Sterownik - MsSQL
- Ciąg połączenia - np. `Server=.\OPTIMA;Database=CDN_Firma_Demo;Uid=sa;Pwd=Optima1234!@#;`, gdzie:
- Server - to adres serwera, lokalnie może być: `.\OPTIMA`, lub zdalnie np. `192.168.0.2\OPTIMA`
 - Database - nazwa bazy danych
 - Uid - nazwa użytkownika bazy danych, który ma uprawnienia do bazy, np. sa
 - Pwd - hasło powyższego użytkownika

Po wypełnieniu tych danych pojawia nam się zdefiniowane źródło danych w okienku Źródeł danych.


Przejdź do [Menu](#)

Konfiguracja komunikacji z systemem Optima

Następnym krokiem w procesie jest konfiguracja komunikacji systemu eDokumenty z Optimą. Do tego celu będziemy musieli wykorzystać ukryte narzędzie eDokumentów, jakim jest konfigurator połączeń z systemami zewnętrznymi. Domyślnie jest on wyłączony. Aby go uaktywnić należy w pliku `config.inc` odszukać frazę `SYNC_ACTIVE` lub też dodać do niego kod:

```
//Okno konfiguracji połączeń z systemami zewnętrznymi.
define('SYNC_ACTIVE', TRUE);
```


Następnie należy się przelogować i w menu *Narzędzia* zobaczymy nowy przycisk:



(Rys.3 Menu Narzędzia z konfiguratoryem połączeń)

Przejdź do [Menu](#)

Po uruchomieniu się okna połączeń wybieramy *Nowa*. Polecenie to uruchamia wspomniany konfigurator:



(Rys.4 Konfigurator połączenia z systemami zewnętrznymi)

W konfiguratorze tym wybieramy:

- System - system, z którym będziemy się integrować, tutaj Optima
- Źródło danych - utworzone wcześniej źródło danych.

