

**Wikiprint Book**

**Title: Integracja z Forte**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/Forte**

**Version: 31**

**Date: 04/24/25 22:50:46**

## Table of Contents

<i>Integracja z Forte</i>	3
<i>Menu</i>	3
<i>Konfiguracja źródła danych</i>	3

## Integracja z Forte

### Menu

1. [Konfiguracja źródła danych](#)

### Konfiguracja źródła danych

Pierwszym krokiem integracji jest zdefiniowanie odpowiedniego źródła danych do bazy danych systemu FORTE HANDEL. Do tego celu przechodzimy do *Ustawień > Panel Sterowania > Pozostałe ustawienia > Źródła danych*. W otwartym oknie wybieramy Nowe, a następnie definiujemy parametry połączenia.

- Identyfikator źródła danych - wprowadzamy nazwę połączenia, przykładowo FORTE\_HANDEL.
- Sterownik - wybieramy sterownik połączenia, np. MsSQL lub ODBC.
- Ciąg połączenia - ciąg połączenia do bazy danych. Dla MsSQL może to być np.

```
Server=<adres serwera bazy danych np. 192.168.0.1>;Database=<nazwa bazy danych>;Uid=<uuztytkownik>;Pwd=<hasło>;
```

zalecane do bazy FORTE HANDEL - nazwa np. SYMFONIA\_HANDEL (sterownik MSSQL lub ODBC)

1. Instalacja widoków w FORTE (należy wykonać tylko jeden skrypt sql:  
public\_html/apps/edokumenty/modules/Settings/BSConnectSettings/install/sql/externals/symfonia\_forte\_handel/01\_install\_relations.crt.sql).
1. Stała w config SYNC\_ACTIVE - na NEW
1. W systemie zakładka Narzędzia > Połączenia z systemami zewnętrznymi. Nowy. Wypełnić pola.

Wybrać identyfikator systemu SYMFONIA\_FORTE

1. Utworzyć bs\_connect\_data\_sources:

```
INSERT INTO bs_connect_data_sources (bsdsn, bsdstp, config, prior_, is_del, ent_id) VALUES ('SYMFONIA_HANDEL', 'DB', '{'d
```

1. Podmienić w bs\_connect\_systems bsdsid na identyfikator z powyższego inserta (bs\_connect\_data\_sources).
1. Skopiowanie plików map

```
cp APP_DATA/var/tpl/sync/symfonia_forte_handel.ini APP_DATA/etc/sync/
```

1. Zmienić nazwę skopiowanego pliku w katalogu sync na <IDENTYFIKATOR\_Z\_BS\_CONNECT\_SYSTEMS>\_columns\_map.ini np.  
1\_columns\_map.ini
1. Przydziel prawo dla admina - do Usługi > Systemy zewnętrzne