

Wikiprint Book

Title: Integracja z Forte

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/Forte

Version: 31

Date: 06/21/26 21:06:11

Table of Contents

<i>Integracja z Forte</i>	3
<i>Menu</i>	3
<i>Konfiguracja źródła danych</i>	3

Integracja z Forte

Menu


1. [Konfiguracja źródła danych](#)

Konfiguracja źródła danych

Pierwszym krokiem integracji jest zdefiniowanie odpowiedniego źródła danych do bazy danych systemu FORTE HANDEL. Do tego celu przechodzimy do *Ustawień > Panel Sterowania > Pozostałe ustawienia > Źródła danych*. W otwartym oknie wybieramy Nowe, a następnie definiujemy parametry połączenia.

- Identyfikator źródła danych - wprowadzamy nazwę połączenia, przykładowo FORTE_HANDEL.
- Sterownik - wybieramy sterownik połączenia, np. MsSQL lub ODBC.
- Ciąg połączenia - ciąg połączenia do bazy danych. Dla MsSQL może to być np.

```
Server=<adres serwera bazy danych np. 192.168.0.1>;Database=<nazwa bazy danych>;Uid=<uzytkownik>;Pwd=<hasło>;
```



(Rys.1 Ciąg połączenia z systemem Forte)

zalecane do bazy FORTE HANDEL - nazwa np. SYMFONIA_HANDEL (sterownik MSSQL lub ODBC)

1. Instalacja widoków w FORTE (należy wykonać tylko jeden skrypt sql:
public_html/apps/edokumenty/modules/Settings/BSCConnectSettings/install/sql/externals/symfonia_forte_handel/01_install_relations crt.sql).
1. Stała w config SYNC_ACTIVE - na NEW
1. W systemie zakładka Narzędzia > Połączenia z systemami zewnętrznymi. Nowy. Wypełnić pola.

Wybrać identyfikator systemu SYMFONIA_FORTE

1. Utworzyć bs_connect_data_sources:

```
INSERT INTO bs_connect_data_sources (bsdsm, bsdstp, config, prior_, is_del, ent_id) VALUES ('SYMFONIA_HANDEL', 'DB', '{"
```

1. Podmienić w bs_connect_systems bsdsid na identyfikator z powyższego inserta (bs_connect_data_sources).
1. Skopiowanie plików map

```
cp APP_DATA/var/tp/sync/symfonia_forte_handel.ini APP_DATA/etc/sync/
```

1. Zmienić nazwę skopiowanego pliku w katalogu sync na <IDENTYFIKATOR_Z_BS_CONNECT_SYSTEMS>_columns_map.ini np.
1_columns_map.ini
1. Przydziel prawo dla admina - do Usługi > Systemy zewnętrzne